

Tuftattu Iltatuuli-taulusarja**RANTAHIEKKA-SISUSTUSTAULU****Malli** Lankava, Veera Jussila**Koko** 22 cm**Lanka** Sandnes Fritidsgarn -lankaa (100 % villa, 50 g = 70 m) 50 g valkaisuamatonta (1012), 50 g sinapinkeltaista (2335), 50 g vanhaa roosaa (4023), 50 g kanervanpunaista (4644), 50 g vihreää (8264), 50 g melearattua vaaleanharmaata (1042) ja 50 g melearattua harmaata (1055).

Huom. Yhteen tauluun kuuluu lankaa n. 7-15 g / väri. Nämä langat riittävät kaikkiin kolmeen Iltatuuli-sarjan tauluun: Kukkapeltoon, Rantahiekkaan ja Pilvitaivaaseen.

Muuta DMC-tuftausneula, 22 cm Prym-kirjontakehys, 0,5 m Zweigart Monks Cloth 3528 -käsityökangasta (riittää hyvin kolmeen tauluun), pehmeä lyijykynä tai tekstiilikynä ja ruuvimeisseli.**Työohje** Leikkaa käsityökankaasta n. 5 cm kirjontakehystä isompi pyöreä pala. Huolittele kankaan reuna kahdesti tiheällä siksakilla. Tulosta kaavapiirros ja piirrä kuvio kankaalle valoa vasten. Käännä kangas ja jäljennä pienet N-kirjaimella merkityt kuvat myös toiselle puolelle. Huom. Lenkinukista muodostuvat kokokuvat tuftataan aina kehysten nurjalta puolelta ja matalat pistokuvat oikealta puolelta.

Pingota tämän jälkeen kangas mahdollisimman kireälle kirjontakehykseen. Avaa ensin kehysten ruuvia niin, että sisempi kehä irtoaa uloimmasta. Laita kangas sisäkehän päälle (piirretty puoli alaspäin), ota ulkokehä ja paina se kankaan päältä takaisin paikoilleen. Kiristä ruuvia ja suorista kangasta vastakkaisilta puolilta vetämällä. Kiristä ruuvi loppuun niin, että kangas pysyy tiukasti paikoillaan.


Vinkki: Saat lisäpitoa renkaan ja tuftauskankaan väliin, kun päällystät sisärenkaan ensin kangassuikaleella esim. Aino-räsykuteella. Kierrä suikale tiiviisti renkaan ympärille ja kiinnitä sen päät teipillä tai langanpätkällä paikoilleen.**Tuftaaminen** Langoita ensin tuftausneula näin: Pujota lanka ensin tuftausneulan mukana tulevaan pujotusneulaan (kuva 1), vie neula sitten tuftausneulan varren läpi kohti kärkeä ja lopuksi kärjessä olevan neulansilmän läpi (kuva 2). Pura lankaa kerältä, jotta lanka kulkee esteettä neulan läpi.






Tuftaa ensin värilliset pienet ympyrät kehysten nurjalta puolelta (kuva 3) ja lopuksi isot värialueet sekä valkoinen tausta oikealta puolelta. Aloita näin: Laita tuftausneula kuvion ääriiviivalle niin, että neulan viisto kärki osoittaa menosuuntaan ja neulansilmä itseesi päin. Työnnä neula kankaan läpi niin pitkälle, että puinen varsiosa koskettaa kangasta. Ota kiinni langanpästä ja pidä se kankaan alapuolella. Nosta neula ja vie sen kärkeä kankaan pintaa pitkin 7-9 mm eteenpäin. Huom. Lankalenkeistä tulee tasaisia, kun neulaa ei nosteta kankaan pinnasta. Kun kuvion ääriiviiva on valmis, siirry sen sisäpuolelle ja tuftaa seuraava kerros samoin. Huolehdi samalla, ettei neula riko edellisten lenkkien lankoja. Muista käänöksissäkin pitää neulan viisto kärki kulkusuuntaan. Päättele langat näin: Vedä neula ylös ja katkaise lanka n. 5 cm päästä. Tuftaa lopuksi valkoinen taustaosa työn oikealta puolelta. Päättele lanka, kun neula on alhaalla: vedä lankaa nurjalle, katkaise se n. 5 cm:n päästä ja vedä neula ylös.

Viimeistely Lyhennä nurjalla olevat langat. Huom. Täyteen tuftatun pinnan langat eivät purkaudu, jos niitä ei kiskota. Höyrytä saumanvara nurjalle tai ompele reuna etupistoilla ja kiristä lanka, jolloin kangas kuroutuu keskelle (kuva 4).

Kaavapiirros: 1:1, halkaisija 20,3 cm, (Huom. Tulostinasetus: **Todellinen koko).**

N = tuftaa nurjalta puolelta.



-  = valkaisuaton
-  = meelerattu vaaleanharmaa
-  = meelerattu harmaa
-  = sinapinkeltainen
-  = vanha roosa
-  = kanervanpunainen
-  = vihreä

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Kuva 1



Kuva 2



Kuva 3



Kuva 4



Katso YouTube-opasvideo: Tuftaus ja punch needlen käyttäminen.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.