

TALVIRAITA-VILLAPAITA

Koko: Naisten (miesten) koko XS(XXS) - S(XS) - M(S) - L(M) - XL(L) - XXL(XL).

Vaatteen mitat: Rinnan ympäryys 93-101-111-120-124-131 cm, koko pituus 63-65-64-65-66-67-68 cm, hihan sisäpituus 46(48)-47(49)-48(50)-49(51)-50(52)-51(53) cm.

Lanka: 2-säikeistä Lankava Villava -lankaa (100 % karstavilla, 100 g = 270 m) 200-200-200-300-300-300 g valkoista (A), 300-300-300-400-400-400 g vaaleanharmaata (B), 200-200-200-200-200-200 g harmaata (C) 100-100-100-100-100-100 g tummanharmaata (D).

Puikot: 40 ja 80 cm pyöröpuikot sekä sukkapuikot 4,5 mm ja 5,5 mm tai käsialan mukaan.

Muuta: Silmukkamerkki ja villaneula.

Tiheys: 14 s ja 21 krs = 10 cm sileää neuletta puikoilla 5,5 mm. Neulo mallitilkku ja vaihda tarvittaessa puikkokokoa saavuttaaksesi oikean tiheyden.

Sileä neule: Neulo suljettuna neuleena koko ajan oikein. Neulo tasana oikealla oikein ja nurjalla nurin.

Joustinneule: Neulo suljettuna neuleena 2 o, 2 n.

Työohje: Villapaita neulotaan kaksinkertaisella langalla. Miehusta ja hihat neulotaan suljettuna neuleena alhaalta ylös. Kerros vaihtuu vasemman sivusauman kohdalla. Hihat ja miehusta yhdistetään samalle pyöröpuikolle kaarrokkeen neulomista varten. Kaarrokkeen kerros vaihtuu takana vasemmalla, hihan ja miehustan yhdistymiskohdassa. Niskaan neulotaan tasana lyhennetyt kerrokset.

Etu- ja takakappale: Luo ohuemmalle pyöröpuikolle 124-136-148-160-168-176 s väreillä A ja B. Sulje työ pyöröneuleeksi, merkitse krs:n vaihtumiskohta ja siirrä merkkiä työn edetessä. Neulo joustinneuletta 9 cm.

Neulo paksummalla puikolla sileää neuletta 4 krs ja lisää 1. krs:lla 6-6-8-8-6-8 s tasaisin välein = 130-142-156-168-174-184 s. Toista sitten seuraavaa raidoitusta: 4 krs väreillä B ja C, 4 krs väreillä C ja D, 4 krs väreillä B ja C, 4 krs väreillä A ja B.

Vinkki: Jos haluat kerroksen vaihtumiskohdasta huomaamattoman, neulo raitojen 2. krs:n 1. s edellisen kerroksen silmukasta. Katkaise langat A ja D aina raitojen jälkeen. Kun olet neulonut raitoja 69-71-73-75-77-80-82 krs ja kappaleen korkeus on n. 42-43-44-45-46-47 cm, jätä viimeiset 4-5-5-5-6-7 s neulomatta.

Hihat: Luo ohuemmille sukkapuikoille 36-36-40-40-44-44 s väreillä A ja B. Sulje työ pyöröneuleeksi, merkitse krs:n vaihtumiskohta ja siirrä merkkiä työn edetessä. Neulo joustinneuletta 5(7) cm. Neulo paksummilla puikoilla 4 krs sileää neuletta ja lisää 1. krs:lla 2 s tasaisin välein = 38-38-42-42-46-46 s.

Raidoita kuten miehustassa ja lisää samalla 1 s kerroksen vaihtumiskohdan molemmilla puolilla näin: Neulo 1 s, lisää 1 s (= neulo s:oiden välinen lankalenkki kiertäen oikein), neulo kunnes merkin edessä on 1 s, lisää 1 s ja neulo 1 o. Toista tällaiset lisäykset joka 11.-11.-10.-10.-10.-10. krs yhteensä 6-7-6-7-6-7 kertaa = 50-52-54-56-58-60 s. Vaihda työhön 40 cm pyöröpuikko, kun silmukat lisääntyvät. Kun olet neulonut raitoja 85-87-89-91-93-96-98 krs, siirrä kainalosta 8-9-9-10-11-13 s apulangalle odottamaan = 42-43-45-46-47-47 s. Neulo toinen hiha samoin.

Kaarroke: Yhdistä miehusta ja hihat paksummalle pyöröpuikolle näin: Siirrä krs:n viimeiset 4-5-5-5-6-7 s ja ensimmäiset 4-4-4-5-5-6 s apulangalle kainaloa varten, neulo ensimmäisen hihan 42-43-45-46-47-47 s, neulo etukappaleen 57-62-69-74-76-79 s, siirrä seuraavat 8-9-9-10-11-13 s apulangalle kainaloa varten, neulo toisen hihan 42-43-45-46-47-47 s ja takakappaleen 57-62-69-74-76-79 s = 198-210-228-240-246-252 s. Jatka raidoitusta vielä 12-12-12-13-13-14 krs. Aloita sitten kavennukset.



- 1. kavennuskrs:** *4 o, 2 o yht.* , toista *-* krs loppuun. Neulo 9-9-9-9-10 krs.
 - 2. kavennuskrs:** *3 o, tee yvk (= nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli)* , toista *-* krs loppuun. Neulo 7-8-8-8-9-9 krs, lopeta samalla raidoitus, kun vaihdat väreihin A ja B ja neulo niillä kaarroke loppuun. Vaihda työhön lyhyempi pyöröpuikko, kun silmukat vähenevät.
 - 3. kavennuskrs:** *2 o, 2 o yht.* . Neulo 5-5-5-6-6-6 krs.
 - 4. kavennuskrs:** *1 o, tee yvk* , toista *-* krs loppuun = 66-70-76-80-82-84 s. Neulo 2 krs ja aloita sitten niskan lyhennetyt kerrokset.
 - 1. krs (op):** Neulo 13-14-15-15-16-16 o, lisää 1 s (= neulo edellisen krs:n s op:lla 1 o ja np:lla 1 n) ja käänny.
 - 2. krs (np):** Nosta 1. s neulomatta, 44-48-53-54-57-58 n, lisää 1 s, käänny.
 - 3. krs:** Nosta 1. s neulomatta, 38-41-46-47-49-50 o, lisää 1 s, käänny.
 - 4. krs:** Nosta 1. s neulomatta, 32-34-39-40-41-42 n, lisää 1 s, käänny.
 - 5. krs:** Nosta 1. s neulomatta, 25-27-31-32-33-34 o, lisää 1 s, käänny.
 - 6. krs:** Nosta 1. s neulomatta, 18-20-23-24-25-26 n, lisää 1 s, käänny ja neulo kerros loppuun.
- Pääntie:** Neulo sileää neuletta suljettuna ja kavenna samalla lyhennettyjen kerrosten op:lla lisätyt silmukat seuraavan s:n kanssa 2 o yht., mutta np:lla lisätyt s:t edeltävän s:n kanssa 2 o yht. Neulo vielä 1 krs oikein ja kavenna samalla tasavälein 2-2-0-0-2-0 s =64-68-76-80-80-84 s. Vaihda työhön 4,5 mm puikot, neulo joustinneuletta 18-20 cm ja päätä silmukat löyhästi.
- Viimeistely:** Silmukoi kainalot ja päättele langat. Pese valmis neule käsin lämpimässä vedessä kevyesti puristellen. Käytä pesuun hieman villapesuainetta. Huuhtelee huolellisesti ja laita viimeiseen huuhteluveteen tilkkanen huuhteluainetta. Älä annostelee pesuaineita liikaa. Kuosittele neule mittoihinsa tasaiselle alustalle. Höyrytä neule kevyesti nurjalta.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.