

**VAAPUKKA-SUKAT****Malli** Lankava, Silja Palviainen.**Koko:** 38-39**Lanka:** 80 g hattaraa (871) ja 40 g hiekkaa (469) Lankava Lysti -sukkalankaa (75 % Superwash-villa, 25 % polyamidi, 100 g = n. 200 m).**Puikot:** Sukkapuikot 3,5 mm tai käsialan mukaan.**Joustinneule** Neulo suljettuna neuleena \*1 s kierteen eli takareunastaan oikein, 1 n\*, toista \*-\*.**Pintaneule** Neulo suljettuna neuleena. **1. krs:** Oikein.**2. krs:** \*3 o, kavenna 3 s kierteen eli takareunoistaan oikein yhteen mutta jätä s vasemmalle puikolle, tee lk (= langankierto), kavenna samat s:t uudelleen 3 s kierteen o yht. ja vapauta ne vasta nyt oikealle puikolle\*, toista \*-\*. **3. krs:** Oikein. **4. krs:** \*Kavenna 3 s kierteen o yht. ja jätä s vasemmalle puikolle, tee lk ja kavenna uudelleen 3 s kierteen o yht., vapauta s:t oikealle puikolle, 3 o\*, toista \*-\*. Toista 1.-4. krs:ia. Huom. Neulo pintaneule tarvittaessa puolta numeroa paksummilla puikoilla.**Sileä neule:** Neulo tasona op:lla oikein ja np:lla nurin. Nosta kerrosten 1. s aina neulomatta puikolle. Neulo suljettuna neuleena kokoajan oikein.**Tiheys:** 20 s ja 27 krs = 10 cm sileää neuletta.**Työohje:** Luo ruskealla langalla 48 s jaa ne neljälle puikolle. Neulo joustinneuletta 15 krs ja katkaise lanka. Neulo vaaleanpunaisella langalla 1 krs oikein ja lisää samalla 6 s tasaisin välein = 54 s. Jaa sitten 1. ja 3. puikolle 12 s mutta 2. ja 4. puikolle 15 s. Neulo pintaneuletta 32 krs ja katkaise lanka. Jätä 2. ja 3. puikon s:t odottamaan ja aloita kantalapun neulominen ruskealla langalla. Neulo ensin 4. ja 1. puikon s:t oikein ja käänny. Neulo sileää neuletta tasona yht. 18 krs. Aloita sitten kantapohjan kavennukset.**1. krs (op):** Nosta 1. s neulomatta, 6 o, kavenna 2 o yhteen, 9 o, tee yvk (= ylivetokavennus: nosta 1. s neulomatta, 1 o ja vedä nostettu s neulotun yli.), käänny.**2. krs:** Nosta 1. s neulomatta, 9 n, 2 n yhteen ja käänny.**3. krs:** Nosta 1. s neulomatta, 9 o, tee yvk, käänny. Toista 2.-3. krs:ia kunnes kaikki sivusilmukat on kavennettu. Katkaise ruskea lanka ja jatka vaaleanpunaisella. Aloita sukan vasemmalta puolelta kantalapun yläreunasta ja merkitse tämä kulma kerroksen vaihtumiskohdaksi. Poimi sitten kantalapun reunasta 11 s ja neulo ne oikein, neulo kantapohjan silmukoista 5 s tälle samalle puikolle ja 6 s seuraavalle, poimi kantalapun toisesta reunasta 10 s ja neulo ne oikein, jatka terän päällä pintaneuletta. Jatka pohjassa sileää neuletta ja terän päällä pintaneuletta. Neulo 2 krs ja aloita sitten kavennukset terän sivuilla näin: Tee 1. puikon alussa yvk ja neulo puikko loppuun, neulo kunnes 2. puikolla on 2 s ja kavenna ne 2 o yhteen. Toista tällaiset kavennukset terän sivuilla joka 3. krs kunnes pohjan puikoilla on taas 12 s.

Kun olet neulonut 35 krs tai kunnes teräosan pituus on 19 cm ja olet neulonut viimeksi pintaneuleen 2. tai 4. krs:n, aloita kärkikavennukset. Neulo pohjan s:t oikein ja terän päällä näin: 1 o, 2 o yht., \*4 o, 2 o yht.\*, toista \*-\* vielä 3 kertaa, katkaise lanka. Siirrä kerrosmerkki pohjan keskelle ja jatka ruskealla langalla.

Neulo ensin sileää neuletta 2 krs ja aloita sitten kärjen sädekavennus.

**1. krs:** \*\*6 o, 2 o yht.\*, toista \*\*-\* vielä kerran, 5 o, 2 o yht.\*\*, toista \*\*-\* krs vielä kerran. **2.- 5. krs:** Oikein.**6. krs:** \*3 o, 2 o yht.\*, toista \*-\*. **7.- 9. krs:** Oikein.**10. krs:** \* 2 o, 2 o yht.\*, toista \*-\*. **11.- 12. krs:** Oikein.**13. krs:** \*1 o, 2 o yht.\*, toista \*-\*. **14. krs:** Oikein.**15. krs:** Kavenna kaikilla s:oilla 2 o yht., ja vedä lanka viimeisten 8 s:n läpi. Päättele lanka nurjalle.

Neulo toinen sukka samoin.

**Viimeistely:** Päättele langat.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

