

**SORMINEULOTTU PUFFY-PEITTO****Malli:** Lankava, Anna Luomajärvi.**Koko:** 80x105(110x155)130x200 cm.**Lanka:** 0,5(1,0)1,5 kg vaaleaa kermaa (62) Alize Puffy -lankaa (100 % polyesteri, 100 g = 9 m).**Muuta:** Valkoista ompelulankaa ja silmänäula.**Oikea silmukka:** Pujota kerältä tuleva seuraava vapaa lenkki takakautta edellisen kerroksen silmukan läpi.**Nurja silmukka:** Nosta kerältä tuleva lanka työn etupuolelle ja pujota seuraava vapaa lenkki etukautta edellisen kerroksen silmukan läpi.**Työohje:** Avaa langan ensimmäinen silmukkalenkki suoraksi, katkaisemalla sitä koossa pitävä sidelanka silmukan välistä. Tee näin jokaisen kerän ensimmäiselle ja viimeiselle silmukalle. Se helpottaa lankojen yhdistämistä ja päättelyä. Yhdistä aina uusi kerä edelliseen solmimalla avatut silmukat tiukalla umpisolmulla yhteen (solmu jää lenkkien väliin).**Aloitus:** Laske langasta aloitusketjuksi 44(60)70 s. Laita lanka eteesi niin, että silmukat asettuvat ylöspäin. Pidä aloitusketju vasemmalla ja lankakerä oikealla. Aloita silmukoiden neulominen sormin oikealta vasemmalle. Älä käännä työtä kerrosten välillä.**1. krs:** Neulo oikealta vasemmalle \*1 o, 1 n\*, toista \*-\* krs loppuun.**2. krs:** Neulo vasemmalta oikealle \*1 n, 1 o\*, toista \*-\* krs loppuun.**3. krs:** Neulo oikealta vasemmalle \*1 n, 1 o\*, toista \*-\* krs loppuun.**4. krs:** Neulo vasemmalta oikealle \*1 o, 1 n\*, toista \*-\* krs loppuun.

Toista 1.-4. krs:ia, kunnes lankaa ei enää riitä täyteen kerrokseen ja olet tehnyt viimeksi 2. tai 4. krs:n. Katkaise lanka muutaman lenkin päästä, avaa lenkit suoriksi ja jätä lanka odottamaan. Palaa kerroksen alkuun kääntämättä työtä ja päätele s:t oikealta vasemmalle näin: Pujota 2. s 1. silmukan läpi, 3. s 2. s:n läpi, 4. s 3. s:n läpi jne. Kun jäljellä on viimeinen s, pujota reunassa odottava lanka sen läpi.

**Viimeistely:** Päätele langat nurjalle ja ompele niiden päät kiinni neulokseen.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.