

UNTUVA-LIIVI**Malli:** Lankava.**Koko:** XXS(XS)S(M)L(XL)2XL(3XL)4XL.**Neuleen mitat:**

Rinnanympärys 80(87)93(98)109(115)124(131)138 cm.

Kokopituus 50(50)52(54)54(58)59(60)61.

Pituus kainalosta helmaan 26(26)27(28)31(31)31(31)31 cm.

Lanka: Lankava Untuva -pörrölankaa (60 % polyamidi, 40 % Superwash-merinovilla, 50 g = n. 150 m) 200(200)200(250)250(250)300(350)350 g sinistä (62).**Puikot:** XXS-L 80 cm (XL-4XL 100 cm) pyöröpuikot 4 ja 4,5 mm sekä 40 cm pyöröpuikko 3,5 mm.**Muuta:** Silmukkamerkki ja silmukkakaapeli.**Joustinneule:** Neulo tasona. **1. krs:** *1 n, 1 o*, toista krs loppuun. **2. krs:** Neulo kuten silmukat näkyvät. Neulo suljettuna neuleena koko ajan 1 n, 1 o.**Sileä neule:** Neulo suljettuna neuleena koko ajan oikein. Neulo tasona oikealla oikein ja nurjalla nurin.**Tiheys:** 22 s ja 30 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 cm. Neulo mallitilkku ja vaihda tarvittaessa puikkokokoa saavuttaaksesi oikean tiheyden.**Alaosa:** Luo takaosaa varten 4 mm pyöröpuikolle 89(97)103(109)121(127)137(145)153 s ja neulo tasona 1 n, 1 o -joustinneuletta 10 cm. Jätä sitten työ odottamaan. Aloita etuosa samoin, mutta neulo joustinneuletta 5 cm. Yhdistä joustimet sitten samalle puikolle ja jatka suljettuna neuleena paksummalla puikolla.**1. krs:** Neulo 5 s joustinneuletta, *79(87)93(99)111(117)127(135)143 o, 4 s joustinneuletta, kavenna 2 n yht*, 1 o, 1 n, 1 o, 1 n, toista *-* vielä kerran. Merkitse kerroksen vaihtumiskohta ja siirrä merkkiä työn edetessä.**2. krs:** 1 o, 1 n, 1 o, 1 n, 79(87)93(99)111(117)127(135)143 o, 9 s joustinneuletta, 79(87)93(99)111(117)127(135)143 o, 5 s joustinneuletta.

Jatka mallineuleita kunnes kappaleen korkeus takaa mitattuna on 21(21)22(23)26(26)26(26)26 cm. Neulo seuraavat 5 cm näin: 9 s joustinneuletta, 71(79)85(91)103(109)119(127)135 o, 17 joustinneuletta, 71(79)85(91)103(109)119(127)135 o, 8 s joustinneuletta. Jätä sitten krs:n viimeiset 3(3)4(4)4(5)5(5)5 s neulomatta, päätä seuraavat 5(5)7(7)7(9)9(9)9 s kainaloa varten, neulo 83(91)95(101)113(117)127(135)143 s, päätä taas 5(5)7(7)7(9)9(9)9 s ja neulo 83(91)95(101)113(117)127(135)143 s ja käännä.

Takaosa: Siirrä etupuolen silmukat silmukkakaapelille tai apulangalle ja neulo yläosa tasona.**1. krs (np):** Neulo 5 s joustinta, 73(81)85(91)103(107)117(125)133 n, 5 s joustinta, käännä.**2. krs (op):** 5 s joustinta, 1 o, tee yvk (= ylivetokavennus, nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli), 67(75)79(85)97(101)111(119)127 o, 2 o yht, 1 o, 5 s joustinta, käännä.**3. krs:** 5 s joustinta, 71(79)83(89)101(105)115(123)131 n, 5 s joustinta, käännä. Toista samanlaiset kavennukset joka 2. krs yhteensä 3(4)5(5)6(7)7(8)9 kertaa ja joka 4. krs 2(2)2(3)3(3)4(4)4 kertaa = 73(79)81(85)95(97)195(111)117 s. Jatka mallineuleita kunnes kädentien korkeus on 19(19)20(21)22(23)23(24)25 cm. Päätä sitten keskimmäiset 27(29)31(37)41(43)49(51)57 s ja neulo ensin päntien toinen puoli. Päätä päntien reunassa joka 2. krs 3x 2 s. Neulo 2 krs ja aloita olan kavennukset. Päätä kädentien reunasta joka 2. krs ensin 2x 6(6)6(6)7(7)7(7)8 s ja päätä sitten loput s:t kerralla. Neulo päntien toinen puoli peilikuvaksi.**Etuosaa:** Ota odottamassa olevat s:t paksummille puikoille. Neulo kuten takana, kunnes kädentien korkeus on 14(14)15(16)17(18)19(20)21 cm. Päätä sitten keskimmäiset 21(23)25(31)35(37)43(45)51 s ja neulo ensin päntien toinen puoli. Päätä päntien reunassa joka 2. krs ensin 3x 2 s ja sitten 3x 1 s. Jatka mallineuleita. Tee olan kavennukset samalla korkeudella kuin takana. Neulo päntien toinen puoli peilikuvaksi.**Pääntie:** Poimi pääntieltä 40 cm pyöröpuikolle 122(124)128(138)140(148)154(160)166 s. Neulo joustinneuletta suljettuna neuleena 4 cm. Päätä silmukat joustinneuletta neuloen. Päättele langat.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.