

METSÄ-PAITA

Malli: Lankava, Lee Esselström.

Koko: XS/S-M/L-XL/2XL-3XL/4XL.

Paidan mitat: Rinnanympäryys 94-113-132-150 cm. Hihan sisäpituus, naiset (miehet) 46-48-50-52 (48-50-52-54) cm.

Lanka: 3-säikeistä Lankava Villava -lankaa (100 % suomalainen villa, 100 g = 180 m) 400-500-600-700 g harmaata 3 (beigeä 6) ja 100-200-200-200 g valkoista 1 (tummanharmaata 4).

Puikot: 40 cm ja 80 cm pyöröpuikot (isot koot 100 cm) sekä sukkapuikot 3,5 ja 4,5 mm tai käsialan mukaan.

Muuta: 4 silmukkamerkkiä.

Joustinneule: Neulo suljettuna neuleena kokoajan 1 o, 1 n.

Kirjoneule: Neulo suljettuna neuleena ruutupiirroksen mukaan. Sido yli neljän silmukan lankajuoksut silmukoiden takana kiepauttamalla langat toistensa ympäri.

Sileä neule: Neulo suljettuna neuleena koko ajan oikein. Neulo tasona oikealla oikein ja nurjalla nurin.

Tiheys: 17 s ja 22 krs = 10 cm sileää neuletta. Neulo mallitilkku ja vaihda tarvittaessa puikkokokoa saavuttaaksesi oikean tiheyden.

Työohje: Alaosa ja hihat neulotaan suljettuna neuleena alareunoista kainaloihin. Kerros vaihtuu vasemman sivusauman kohdalla. Alaosa ja hihat yhdistetään samalle pyöröpuikolle kaarrokkeen neulomista varten. Kaarroke neulotaan suljettuna neuleena ja kerros vaihtuu takana vasemmalla alaosan ja hihan yhtymäkohdassa.

Tee raglankavennukset ohjeen mukaan. Vaihda työhön lyhyemmät puikot, kun silmukat vähenevät. Niskaan tasona neulottavat lyhennetyt kerrokset parantavat yläosan istuvuutta. Halutessasi voit jättää ne pois, jolloin neuletta voi käyttää molemmin päin.

Alaosa: Luo harmaalla ohuemmalle pyöröpuikolle 152-184-216-248 s. Neulo joustinneuletta 4 cm. Vaihda työhön paksumpi pyöröpuikko. Neulo sileää neuletta 2 krs ja lisää 1. kerroksella 8 s tasavälein = 160-192-224-256 s. Neulo sitten kirjoneule ruutupiirroksen mukaan. Neulo lopuksi sileä neuletta harmaalla kunnes alaosan pituus on 38-42-44-46 cm tai haluamasi pituus. Päätä kerroksen ensimmäiset ja viimeiset ja 5-6-7-8 s kainaloa varten. Jätä työ odottamaan ja neulo hihat.

Hihat: Luo harmaalla ohuemmille sukkapuikoille 34-36-40-44 s. Merkitse kerroksen vaihtumiskohta ja siirrä merkkiä työn edetessä. Neulo joustinneuletta 4 cm. Vaihda paksimmat puikot, aloita sileä neule ja lisää 1. kerroksella 4 s tasavälein = 38-40-44-48 s. Jatka sileää neuletta ja lisää samalla 2 s näin: Neulo 1 o, lisää 1 s (= neulo silmukoiden välinen lankalenkki kiertäen oikein), neulo kerros loppuun ja lisää 1 s.

Toista lisäykset 4-3,5-3-2,5 cm:n välein yhteensä 9-12-14-17 kertaa = 56-64-72-82 s. Kun hihan korkeus on 46-48-50-52 (48-50-52-54) cm, päätä krs:n ensimmäiset ja viimeiset 5-6-7-8 s kainaloa varten = 46-52-58-66 s. Tee toinen hiha samoin.

Kaarroke: Yhdistä alaosan ja hihojen s:t samalle paksummalle pyöröpuikolle näin: Siirrä ensimmäisen hihan 46-52-58-66 s alaosan kainaloaukkoon, neulo etukappaleen 70-84-98-112 s, päätä seuraavat 10-12-14-16 s kainaloa varten ja siirrä aukkoon toisen hihan 46-52-58-66 s, neulo lopuksi takakappaleen 70-84-98-112 s = 232-272-312-356 s. Neulo vielä 1 krs oikein ja merkitse samalla etu- ja takakappaleiden ensimmäinen ja viimeinen silmukka = 4 merkkiä. Neulo merkityt s:t tästä lähtien nurin ja aloita raglankavennukset niiden molemmilla puolilla näin: *Tee yvk (= nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli), neulo kunnes merkin edessä on 2 s, kavenna 2 o yhteen, 1 n*, toista *-* krs loppuun = -8 s.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.



Toista kavennukset ensin joka 3. krs 3-4-4-5 kertaa ja sitten joka 2. krs kunnes jäljellä on 88-96-112-124 s. Aloita sitten lyhennetyt kerrokset tasona käyttäen german short rows -tekniikkaa. Jos haluat jättää lyhennetyt kerrokset pois, tee seuraavaksi pääntien joustin.

1. krs (op): Neulo 1. merkin yli etukappaleen puolelle 9-11-14-16 o, käännä.

2. krs (np): Nosta 1. s n neulomatta, kiristä nostettu s niin että vedät lankaa työn taakse. Puikolle nousee edellisen krs:n silmukan molemmat reunat (= silmukkapari eli kaksoissilmukka), neulo oikean etukappaleen merkin yli 9-11-14-16 n, käännä.

3. krs (op): Nosta 1. s n neulomatta, neulo oikein vasemman olan etumerkkiin saakka, käännä.

4. krs (np): Nosta 1. s n neulomatta, neulo nurin oikean olan etumerkkiin saakka, käännä.

5. krs (op): Nosta 1. s n neulomatta, neulo oikein vasemman olan takamerkkiin, käännä.

6. krs (np): Nosta 1. s n neulomatta, neulo nurin oikean olan takamerkkiin, käännä.

7. krs (op): Nosta 1. s n neulomatta, neulo oikein krs:n vaihtumiskohtaan. Jatka neulomalla 1 krs suljetusti oikein ja kaksoissilmukat 2 o yht. = 88-96-112-124 s.

Vaihda työhön ohuemmat puikot ja neulo joustinneuletta 3 cm. Päätä silmukat joustavasti.

Viimeistely: Ompele kainalosaumat ja päättele langat. Höyrytä valmis neule kevyesti nurjalta.

Hoito- ja pesuohje: Tuuleta villaneuletta usein. Pese tarvittaessa käsin. Käytä pesuun hieman villapesuainetta ja huuhteluainetta. Älä annostelee niitä liikaa. Huuhtele huolellisesti ja puristele liika vesi kevyesti pois. Älä väännä tai venytä neuletta. Kuosittele mittoihinsa tasaiselle alustalle, pyyhkeiden päälle ja anna kuivua.

